

# メールの設定: Thunderbirdの設定(5.0以降)


本例では、Ver.16.0.2を使用しております。

既存アカウントのSMTP認証の設定は[こちら](#)

## メールアカウントの新規作成

1.

メニューから、[ファイル] [新規作成] [メールアカウント](もしくは新しいメールアカウントを取得)と進みます。



2.

「新しいメールアドレスを使いたい方」という画面が表示される場合は、[メールアカウントを設定する]をクリック。

# メールの設定: Thunderbirdの設定(5.0以降)

Thunderbirdのご利用ありがとうございます

## 新しいメールアドレスを使いたい方

氏名またはニックネーム

いくつかのプロバイダとの提携により、Thunderbird が新しいメールアカウントを提供します。利用可能なメールアドレスを検索するため、ご氏名または好きな言葉を上のテキストボックスに入力してください（半角英数字のみ）。

 gandi.net   Hover.com

検索語句は、利用可能なメールアドレスを見つける目的で Mozilla (プライバシーポリシー) とサードパーティのメールプロバイダ gandi.net (プライバシーポリシー, サービス利用規約) および Hover.com (プライバシーポリシー, サービス利用規約) に送信されます。

3. 「メールアカウント設定」画面で、下記を入力し、[続ける]をクリック。

# メールの設定: Thunderbirdの設定(5.0以降)

メールアカウント設定

あなたの名前(N): support 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): support@prox.ne.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

新しいアカウントを取得(G) 続ける(C) キャンセル(A)

あなたの名前： 差出人差出人として表示する名前

メールアドレス： ユーザ名@ドメイン名

パスワード： ユーザ名に対して設定したパスワード

4.

サーバに、ユーザ名とパスワードでログインが試みられ、成功しますと、受信/送信サーバが自動設定されます。[POP3]を選択し、[手動設定]をクリック。

# メールの設定: Thunderbirdの設定(5.0以降)

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): support 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): support@prox.ne.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバ名で検索したことにより見つかりました。

IMAP (リモートフォルダ)  POP3 (メールをコンピュータに保存)

受信サーバ: POP3, mail.prox.ne.jp, 接続の保護なし

送信サーバ: SMTP, mail.prox.ne.jp, 接続の保護なし

ユーザ名: support

新しいアカウントを取得(G) **手動設定(M)** 完了(D) キャンセル(A)

5. 下記情報を入力し、[完了]をクリック。

# メールの設定: Thunderbirdの設定(5.0以降)

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): support 受信者に表示される名前です。  
メールアドレス(L): support@prox.ne.jp  
パスワード(P): ●●●●●●●●  
 パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバ名で検索したことにより見つかりました。

	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバ:	POP3 mail.prox.ne.jp	110	接続の保護なし	通常のパスワード認証
送信サーバ:	SMTP mail.prox.ne.jp	25	接続の保護なし	通常のパスワード認証

ユーザ名: support

新しいアカウントを取得(G) 詳細設定(A) 再テスト(I) 完了(D) キャンセル(A)

## << 受信サーバ >>

POP3を選択

サーバのホスト名: mail.ドメイン名 (別に  
設定されたMXレコードがありましたらそちらを設定ください)

ポート番号: 110

SSL: 接続の保護なし

認証方式: 通常のパスワード認証

## << 送信サーバ >>

サーバのホスト名: mail.ドメイン名 (別に  
設定されたMXレコードがありましたらそちらを設定ください)


ポート番号: 25 (プロバイダでOP25Bが実施されている場合は、587)

SSL: 接続の保護なし

認証方式: 通常のパスワード認証

6. 警告画面が表示されますが、[接続する上での危険性を理解しました]  
をチェックし、[完了]をクリック。


# メールの設定: Thunderbirdの設定(5.0以降)



## 既存アカウントのSMTP認証の設定

1. メニューから、[ツール] [アカウント設定]へと進みます。


# メールの設定: Thunderbirdの設定(5.0以降)



2.

[送信(SMTP)サーバ]をクリック。アカウント一覧が表示されますので、対象のアカウントを選択し、[編集]をクリック。

# メーラの設定: Thunderbirdの設定(5.0以降)



3. 「セキュリティと認証」にて、下記のように入力し、[OK]をクリック。

# メールの設定: Thunderbirdの設定(5.0以降)

送信 (SMTP) サーバ

設定

説明(D):

サーバ名(S): mail.prox.ne.jp

ポート番号(P): 25 既定値: 587

セキュリティと認証

接続の保護(N): なし

認証方式(I): 平文のパスワード認証 (安全でない)

ユーザ名(M): support

OK キャンセル


接続の保護： なし

認証方式： 平文のパスワード認証

ユーザ名： 対象メールアカウントのユーザ名

4. [OK]をクリック。

# メールの設定: Thunderbirdの設定(5.0以降)



一意的なソリューション ID: #1083

製作者: Prox System design

最終更新: 2015-06-05 09:54