


# TeraTerm の設定: Tera Term の設定

[こちら](#)を参照の上、予め Tera Term をインストールを実施してください。

インストール後、サーバへの接続方法をご案内いたします。

1. 接続設定の画面となりますので、必要事項を入力しまして、[OK]をクリックします



ホスト : サーバのIPアドレスorドメインを入力します


SSHバージョン : SSH2 を選択してください

プロックスの専用サーバでは、初期状態にて **SSH2** のみ利用可能となっております。

E-server では、SSH1 のみとなり、サービスにより利用可能なバージョンが異なりますので、ご注意ください。

2. 初回接続時には、[セキュリティの警告]が出ます

# TeraTerm の設定: Tera Term の設定



このホストを known hosts リストに追加するにチェックを入れ、[ 続行 ] をクリックします

3. 認証画面となりますので、必要な情報を入力しまして、[ OK ] をクリックします

# TeraTerm の設定: Tera Term の設定

SSH認証

ログイン中: prox.jp  
認証が必要です.

ユーザ名(N): admin

パスワード(P): ●●●●●●●●●●

パスワードをメモリ上に記憶する(M)  
 エージェント転送する(O)

ブレインテキストを使う(L)

RSA/DSA鍵を使う

秘密鍵(K):

rhosts(SSH1)を使う      ローカルのユーザ名(U):

ホスト鍵(F):

チャレンジレスポンス認証を使う(キーボードインタラクティブ)(C)

Pageantを使う

OK      接続断(D)

ユーザ名           : 初期ログインアカウント

パスワード       : SSH パスフレーズ

RSA/DSA 鍵を使うにチェックを入れ、SSH 秘密鍵のパスをご指定ください

SSH 秘密鍵につきましては、[契約者ページ](#)よりダウンロードしまして、ご利用ください。

また、[設定] [端末] などより、Tera Term 端末のウインド幅などを

ご自由にカスタマイズしてご利用ください。

SSH は、サーバ運用において詳細な設定などが可能となりますが、直接コマンドを入力しまして、

# TeraTerm の設定: Tera Term の設定

実行する必要があり、非常に高度な知識を要求されます。

そのため、コマンドの内容などが分からない場合には、SSH のご利用はお勧め出来ません。

また、コマンドの内容や実行するコマンドにつきましては、Web の情報などより取得をお願いいたします。

一意的なソリューション ID: #1056

製作者: Prox System design

最終更新: 2015-04-16 03:34