

MySQL: MySQL 文字コードの変更方法


プロックス専用サーバでは、初期設定にて utf8 の文字コードが有効となっております。

例えば、ujis などの文字コードへ変更する場合には、下記のように作業を実施してください。

1. [その他] [ファイル マネージャ]


と進みますと、右側にファイルマネージャの画面が起動しますので、

[etc] をダブルクリックし、右側より [my.cnf] を選択、色を反転させ [Edit] をクリックいたします。



2. 別ウインドにてファイル内部の編集が可能となり、下記の情報が記載されております。

MySQL: MySQL 文字コードの変更方法



default-character-set=utf8

default-character-set=ujis

全ての utf8 の項目を全て ujis に変更し、[Save & Close]いたします。

3. 最後に変更した内容を有効とするため、MySQL データベースサーバの再起動をいたします。

[サーバ] [MySQL データベース サーバ] [MySQL サーバを停止] をクリックいたします。

MySQL: MySQL 文字コードの変更方法

ログイン名: root
Webmin
システム
サーバ
Apache Webサーバ
BIND DNS サーバ
CVS サーバ
Dovecot IMAP/POP3 Server
MySQL データベース サーバ
Postfix の設定
PostgreSQL データベース サーバ
Procmail Mail Filter
SSH サーバ
SpamAssassin Mail Filter
Vstftpd
Webalizer Logfile Analysis
ユーザ E メールを読む

MySQL データベース
ヘルプ...
モジュール設定

MySQL データベース サーバ
MySQL version 5.1.52

Select all. | Invert selection. | 新規データベースを作成

information_schema mysql prox test testtest

Select all. | Invert selection. | 新規データベースを作成

選択したデータベースのDROP

グローバル オプション

ユーザの許可 データベースの許可 ホストの許可 テーブルの許可 フィールドの許可

MySQLサーバの設定 データベース接続 MySQLシステム変数 管理パスワードの変更

MySQL サーバを停止

データベースのバックアップ

システムの MySQL データベース サーバを停止するには、このボタンをクリックしてください。これは、このWebmin モジュールを含むユーザまたはプログラムがデータベースにアクセスするのを防ぎます。
Click this button to setup the backup of all MySQL databases, either immediately or on a configured schedule.

View Module's Logs
システム情報
Refresh Modules
ログアウト

4. 停止後の画面にそのまま [MySQL サーバを起動] をクリックし、MySQL の起動を実施いたします

ログイン名: root
Webmin
システム
サーバ
Apache Webサーバ
BIND DNS サーバ
CVS サーバ
Dovecot IMAP/POP3 Server
MySQL データベース サーバ
Postfix の設定
PostgreSQL データベース サーバ
Procmail Mail Filter
SSH サーバ
SpamAssassin Mail Filter
Vstftpd
Webalizer Logfile Analysis
ユーザ E メールを読む

MySQL データベース サーバ
MySQL version 5.1.52

MySQL がシステムで実行されていません - データベース リストを検索できませんでした。

MySQL サーバを起動

システムの MySQL データベース サーバをコマンド `/etc/rc.d/init.d/mysqld start` で起動するにはこのボタンをクリックしてください。このWebmin モジュールは、データベースユニットが起動するまで管理できません。

一意的なソリューション ID: #1010
製作者: Prox System design
最終更新: 2014-10-29 02:05