

メールングリスト(Mailman): メールングリストの作成

メールングリスト作成の手順を以下にご案内します。

まずは、管理ページの下記 URL にアクセスしてください。

<http://www.ドメイン/mailman/admin/>

1. 管理画面となりますので、[新しいメールングリストを作成する] をクリックします



2. メールングリスト作成の画面となりますので、必要事項を入力します

メーリングリスト(Mailman): メーリングリストの作成

www.prox.jp メーリングリストを作成

以下のフォームに必要な情報を記入して新しいメーリングリストを作成することができます。メーリングリストの名前は、リストに投稿する際の基本アドレスになりますので、小文字のアルファベットで入力してください。作成後はリスト名を変更することはできません。

また、最初のリスト管理者のメールアドレスが必要です。リスト作成後にリストの初期パスワードが管理者宛に送信されます。リスト管理者は、パスワードの変更やリスト管理者の追加ができます。

Mailmanが自動的に初期パスワードを生成させたければ、下の自動生成で「はい」を選び、パスワード入力欄は空白のままにしておいてください。

新しいメーリングリストを作成するには、リスト作成権限が必要です。サイトにはリスト作成者のパスワードを一番下の欄に入力してください。サイト管理者のパスワードも使えます。

リスト識別情報

リストの名前: prox-ml

リスト管理者アドレスの初期設定: prox@prox.jp

初期パスワードを自動生成しますか? いいえ はい

初期リストパスワード:

初期パスワードの確認:

リストの特性

無承認での投稿を許可するまで新会員を隔離しますか? **はい** を選ぶと、新会員は投稿に承認が必要な制限付き会員として登録されます。 いいえ はい

アラビア語

イタリア語

www.prox.jp/mailman/create

リトアニア語

ルーマニア語

ロシア語

英語 (米国)

韓国語

中国語(台湾)

中国語(中国)

日本語

「リスト作成完了」をメールで管理者に知らせますか? いいえ はい

リスト作成者の認証パスワード:

[戻る-メーリングリスト一覧ページ](#)

[戻る-管理リスト一覧](#)

DELIVERED BY MAILMAN version 2.1.12

PYTHON powered

リストの名前 : 使用するメーリングリスト名

リスト管理者アドレスの初期設定 : メーリングリスト管理者のメールアドレス

初期パスワードを自動生成しますか? : どちらかご選択ください

初期リストパスワード : 上記で [いいえ] を選択の際には、入力します

メールリングリスト(Mailman): メールリングリストの作成

初期リストパスワードの確認 : 確認となりますので、同じパスワードを入力します

初期パスワードの自動生成につきましては、メールリングリスト管理者が使用するパスワードとなり、

Mailman が自動的に作成することも可能となり、その際には、リスト作成時に確認のメールが管理者へと送信され、メールにパスワードが記載されます

リスト作成者の認証パスワード : システム管理者がメールリングリスト作成を許可する意味のパスワード

こちらの内容は、**初期ログインパスワード**を入力します

3. リストの作成に成功しましたら、下記の画面となります



そのまま、[リスト管理ページへ行く] をクリックしますと、作成したメールリングリストの管理画面となり、

メールアドレスの登録などが実施出来ます

メーリングリスト(Mailman): メーリングリストの作成

一意的なソリューション ID: #1058

製作者: Prox System design

最終更新: 2015-06-05 09:50