


# メーラの設定: Outlook 2010の設定

既存アカウントのSMTP認証の設定は[こちら](#)

## 新規メールアドレスの作成

1. [ファイル] [情報] [アカウントの追加]をクリック。



2. 「自動アカウント

セットアップ」画面で、[自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)] をクリックして選択してから [次へ] をクリック。

# メーラの設定: Outlook 2010の設定

新しいアカウントの追加

自動アカウント セットアップ  
他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(N):   
例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E):   
例: eiji@contoso.com

パスワード(P):   
パスワードの確認入力(I):   
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

テキスト メッセージング (SMS)(X)

**自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)**

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

3. 「サービスの選択」画面で、[インターネット電子メール] を選択して [次へ] をクリック。

新しいアカウントの追加

サービスの選択

**インターネット電子メール(I)**  
POP または IMAP サーバーに接続して、電子メール メッセージを送受信します。

Microsoft Exchange または 互換性のあるサービス(M)  
接続して、電子メール メッセージ、予定表、連絡先、ファックス、およびボイス メール メッセージにアクセスします。

テキスト メッセージング (SMS)(X)  
モバイル メッセージング サービスに接続します。

その他(O)  
以下に表示されている種類のサーバーに接続します。  
Fax Mail Transport

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

# メーラの設定: Outlook 2010の設定

4. 「インターネット電子メール設定」画面で下記の項目を入力し、[詳細設定]をクリック。

新しいアカウントの追加

**インターネット電子メール設定**  
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

**ユーザー情報**  
名前(N): IXENT Technical Support  
電子メール アドレス(E): tech@ixent.ne.jp

**サーバー情報**  
アカウントの種類(A): POP3  
受信メール サーバー(I): mail.prox.ne.jp  
送信メール サーバー (SMTP)(O): mail.prox.ne.jp

**メール サーバーへのログオン情報**  
アカウント名(U): akiban  
パスワード(P): \*\*\*\*\*  
 パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(O)

**アカウント設定のテスト**  
この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。  
アカウント設定のテスト(T)  
 [次へ] ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする(S)

**新しいメッセージの配信先:**  
 新しい Outlook データ ファイル(W)  
 既存の Outlook データ ファイル(X)  
参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B)    次へ(N) >    キャンセル

名前： 差出人として表示する名前

電子メールアドレス： ユーザ名@ドメイン名

アカウントの種類： POP3

受信メールサーバ： mail.ドメイン名

送信メールサーバ： mail.ドメイン名

受信/送信メールサーバに関しては、お客様にて設定されたMXレコードが上記と違う場合はそちらを設定ください

アカウント名： サーバで追加したユーザ名


パスワード： 上記ユーザに対して設定したパスワード

パスワードを保存する： チェック

5. [送信サーバー]タブへ進み、[送信サーバ(SMTP)は認証が必要] にチェックを入れ、


# メールの設定: Outlook 2010の設定

[受信メールサーバと同じ設定を使用する] を選択し、[OK]ボタンをクリック。



6. [詳細設定]タブをクリック。必要であれば下記部分を変更し、[OK]をクリック。

# メーラの設定: Outlook 2010の設定




送信サーバ(SMTP) : プロバイダでOP25Bが実施されている場合は、25 587に変更

配信 : [サーバから削除する]にチェックし、サーバにメールを残しておきたい日数を入力

(あまり長い日数に設定しますとメールボックスが大きくなり負荷の要因となりますので1週間程度がおすすめとなります)

6. [テスト アカウント設定]画面が表示されたら、[閉じる]をクリック。

# メーラの設定: Outlook 2010の設定




7. [完了]をクリック。



# メーラの設定: Outlook 2010の設定


## 既存アカウントのSMTP認証設定

1. [ファイル] [情報] [アカウント設定 (A) ...]をクリック。



2. [電子メール]タブより、対象のアカウントを選択し、[変更]をクリック。

# メーラの設定: Outlook 2010の設定



3. [詳細設定]をクリック。

# メーラの設定: Outlook 2010の設定

アカウントの変更

### インターネット電子メール設定

電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

**ユーザー情報**

名前(N): IXENT Technical Support  
電子メール アドレス(E): tech@ixent.ne.jp

**サーバー情報**

アカウントの種類(A): POP3  
受信メール サーバー(I): mail.prox.ne.jp  
送信メール サーバー (SMTP) (O): mail.prox.ne.jp

**メール サーバーへのログオン情報**

アカウント名(U): akiban  
パスワード(P): \*\*\*\*\*  
 パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(O)

**アカウント設定のテスト**

この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

アカウント設定のテスト(T)


【次へ】 ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする(S)

詳細設定(M)...


< 戻る(B)    次へ(N) >    キャンセル

4. [送信サーバー]タブへ進み、[送信サーバ(SMTP)は認証が必要] にチェックを入れ、[受信メールサーバと同じ設定を使用する] を選択し、[OK]ボタンをクリック。

# メーラの設定: Outlook 2010の設定



5. [テスト アカウント設定]画面が表示されたら、[閉じる]をクリック。



# メーラの設定: Outlook 2010の設定

6. 「セットアップの完了」画面に戻るので、[完了]をクリック。



一意的なソリューション ID: #1082

製作者: Prox System design

最終更新: 2015-06-02 09:36