


メーラの設定: Thunderbirdの設定(3系まで)

本例では、Ver.3.1.5を使用しております。

既存アカウントのSMTP認証の設定は[こちら](#)

メールアカウントの新規作成

1. メニューから、[ファイル] [新規作成] [メールアカウント]と進みます。



2. 「メールアカウント設定」画面で、下記を入力し、[続ける]をクリック。

メーラの設定: Thunderbirdの設定(3系まで)

メールアカウント設定

あなたの名前(N): proxtest 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): proxtest@prox.ne.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

キャンセル(A) 続ける(C)

あなたの名前： 差出人差出人として表示する名前

メールアドレス： ユーザ名@ドメイン名

パスワード： ユーザ名に対して設定したパスワード

3. [編集]をクリック。

メールアカウント設定

あなたの名前(N): proxtest 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): proxtest@prox.ne.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M) [はじめからやり直す\(O\)](#)

次のアカウント設定が一般的なサーバ名で検索したことにより見つかりました。

ユーザ名:	proxtest					編集(E)
受信サーバ:	mail.prox.ne.jp	IMAP	143		接続の保護なし	
送信サーバ:	mail.prox.ne.jp	SMTP	587		接続の保護なし	

手動設定(S)... キャンセル(A) アカウント作成(C)

4. 下記情報を入力し、[設定を再テスト]をクリック。

ページ 2 / 9

(c) 2026 Prox System Design <tech@prox.ne.jp>

URL: <https://support.prox.ne.jp/index.php?action=artikel&cat=29&id=85&artlang=ja>

メールの設定: Thunderbirdの設定(3系まで)

メールアカウント設定

あなたの名前(N): proxtest 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): proxtest@prox.ne.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M) [はじめからやり直す\(O\)](#)

次のアカウント設定が一般的なサーバ名で検索したことにより見つかりました。

ユーザ名: proxtest [設定を再テスト\(B\)](#)

受信サーバ: mail.prox.ne.jp POP 110 接続の保護なし

送信サーバ: mail.prox.ne.jp SMTP 25 接続の保護なし

手動設定(S)... キャンセル(A) アカウント作成(C)

<< 受信サーバ >>

サーバのホスト名 : mail.ドメイン名 (別に設定されたMXレコードがありましたらそちらを設定ください)

POPを選択

ポート番号 : 110

SSL : 接続の保護なし

<< 送信サーバ >>

サーバのホスト名 : mail.ドメイン名 (別に設定されたMXレコードがありましたらそちらを設定ください)

ポート番号 : 25 (プロバイダでOP25Bが実施されている場合は、587)

SSL : 接続の保護なし

5. [アカウントを作成]をクリック。

メーラの設定: Thunderbirdの設定(3系まで)

メールアカウント設定

あなたの名前(N): proxtest 受信者に表示される名前です。
メールアドレス(L): proxtest@prox.ne.jp
パスワード(P): ●●●●●●●●
 パスワードを記憶する(M) [はじめからやり直す\(O\)](#)

次のアカウント設定が一般的なサーバ名で検索したことにより見つかりました。


ユーザ名: proxtest 編集(E)

● 受信サーバ:	mail.prox.ne.jp	POP	110	接続の保護なし
● 送信サーバ:	mail.prox.ne.jp	SMTP	25	接続の保護なし

手動設定(S)... キャンセル(A) アカウント作成(G)

6. 警告画面が表示されますが、[接続する上での危険性を理解しました] をチェックし、[完了]をクリック。


メーラの設定: Thunderbirdの設定(3系まで)



既存アカウントのSMTP認証の設定

1. メニューから、[ツール] [アカウント設定]へと進みます。


メーラの設定: Thunderbirdの設定(3系まで)



2.

[送信(SMTP)サーバ]をクリック。アカウント一覧が表示されますので、対象のアカウントを選択し、[編集]をクリック。

メーラの設定: Thunderbirdの設定(3系まで)



3. 「セキュリティと認証」にて、下記のように入力し、[OK]をクリック。

メールの設定: Thunderbirdの設定(3系まで)

送信 (SMTP) サーバ

設定

説明(D):

サーバ名(S): mail.prox.ne.jp

ポート番号(P): 25 既定値: 25

セキュリティと認証

接続の保護(N): なし

認証方式(I): 平文のパスワード認証 (安全でない)

ユーザ名(M): proxtest

OK キャンセル


接続の保護： なし

認証方式： 平文のパスワード認証

ユーザ名： 対象メールアカウントのユーザ名

4. [OK]をクリック。

メールの設定: Thunderbirdの設定(3系まで)



一意的なソリューション ID: #1084

製作者: Prox System design

最終更新: 2015-06-05 09:56