

PostfixAdminの使い方: メールアドレスの追加・変更・削除方法

ここでは、PostfixAdminでのメールアドレスの追加・変更・削除方法について案内いたします。


(弊社メール専用サーバについては、こちらの[弊社ページ](#)をご確認ください)

注意事項

- ・初期状態では、特権管理者のメールアドレスが一つ設定されています。
- ・メールアドレスを追加しても、DNSの設定が完了していませんと、メール専用サーバにメールは配送されません。
- ・他サーバからメールアドレスを移行する場合は、先に PostfixAdmin でドメイン・メールアドレスを追加したのちに、DNS の設定で対象ドメインの MX に指定されたホスト名の IP をメール専用サーバの IP に変更する形となります。(メールサーバーの移行については[こちらの弊社FAQ](#)をご確認ください)

メールアドレスの追加方法

1. PostfixAdmin に特権管理者もしくは対象ドメインの管理者としてログインします。(ログインについては開始時にお渡しした PDF をご参照ください)
2. 上部メニューから「アドレス一覧」 「メールアドレスの追加」へと進みます。



3. 必要な情報を入力します。(ここでは例として、test@example.jp を追加しています)

新しいメールアドレスの作成

メールアドレス



パスワード

POP3/IMAPのパスワード

パスワード (確認)

名前

フルネーム

容量制限

MB

アクティブ



ようこそメールの送信



その他のメールアドレス

パスワードを忘れた時のために使用されます

メールアドレスの追加

PostfixAdminの使い方: メールアドレスの追加・変更・削除方法

メールアドレス: 追加したいメールアドレス。テキストボックスに @ より前の部分を入力し、セレクトボックスで対象のドメインを選択

パスワード

: メールアドレスのパスワード (メーラー設定やwebメールのログイン時に入力するパスワード)

パスワード(確認): 上記パスワードと同じものを入力

名前: 管理用の名前 (動作に影響ありません)

容量制限

: メールアドレスで使用できる最大容量を指定したい場合に入力 (無制限の場合は入力なし)

アクティブ: このメールアドレスを使用可とするため、チェック

ようこそメールの送信

: メールアドレス追加完了後に「ようこそ」という件名の短いテストメールを送信するかどうか (送信したくない場合はチェックなし)

その他のメールアドレス

: このメールアドレスを使用するユーザーがパスワードを忘れた際、パスワードリセットするためのリンクを送信するための送信先メールアドレス。このユーザーが受信できる別のメールアドレス (管理者がパスワードを一括管理する場合は不要)

4. 「メールアドレスの追加」ボタンをクリックして新しいメールアドレスを追加します。

5.

上部メニューから「アドレス一覧」 「アドレス一覧」へと進み、追加したメールアドレスが表示されているか確認して完了となります。

PostfixAdminの使い方: メールアドレスの追加・変更・削除方法



管理者一覧 ▾

ドメイン一覧 ▾

アドレス一覧 ▾

メール送信 ▾

アドレス一覧

メールアドレスの追加

転送先の追加

エイリアスドメインの追加

example.jp ▾

概要 example.jp :

転送数: 0 / 無制限

アドレス数: 1 / 無制限

閲覧: 全て :: メールアドレス :: 転送アドレス :: ドメインエイリアス

別名ドメイン

宛先ドメイン

最終更新日

アクティブ

➕ エイリアスドメインの追加

📄 このリストを CSV ファイルとしてダウンロード

:: 転送アドレス

転送元

転送先

最終更新日

アクティブ

➕ 転送先の追加

📄 このリストを CSV ファイルとしてダウンロード

:: メールアドレス

メールアドレス

転送先

名前

最終更新日

アクティブ

test@example.jp

Mailbox

テスト用

2025-02-03 15:17:01

はい

転送元

編集

削除


➕ メールアドレスの追加

📄 このリストを CSV ファイルとしてダウンロード

メールアドレスの変更方法

1. PostfixAdmin 特権管理者もしくは対象ドメインの管理者としてログインします。(ログインについては開始時にお渡しした PDF をご参照ください)

2. 上部メニューから「アドレス一覧」 「アドレス一覧」へと進みます。



3. 対象ドメインをセレクトボックスより選択し、変更したいメールアドレスの「編集」ボタンをクリック(ここでは、test@example.jp を変更)

PostfixAdminの使い方: メールアドレスの追加・変更・削除方法

example.jp

概要 example.jp :

- 転送数: 0 / 無制限
- アドレス数: 1 / 無制限

閲覧: 全て :: メールアドレス :: 転送アドレス :: ドメインエイリアス

別名ドメイン	宛先ドメイン	最終更新日	アクティブ
+ エイリアスドメインの追加 📄 このリストを CSV ファイルとしてダウンロード			

:: 転送アドレス

転送元	転送先	最終更新日	アクティブ
+ 転送先の追加 📄 このリストを CSV ファイルとしてダウンロード			

:: メールアドレス

メールアドレス	転送先	名前	最終更新日	アクティブ	
test@example.jp	Mailbox	テスト用	2025-02-03 15:17:01	はい	転送元 編集 削除

+ メールアドレスの追加 📄 このリストを CSV ファイルとしてダウンロード

4. 変更したい項目を入力します。(ここではパスワードを変更)

メールアドレスの編集

メールアドレス test@example.jp

パスワード

POP3/IMAPのパスワード

パスワード (確認)

名前

フルネーム

容量制限

MB

アクティブ

その他のメールアドレス

パスワードを忘れた時のために使用されます

容量制限が「0」になっていますが、これは無制限を意味していますので、このままで問題ありません（容量制限したい場合は数値を入力）


4. 「変更を保存」ボタンをクリックすると、変更内容が保存されます。

メールアドレスの削除方法

メールアドレスを削除しますと、即座にそのメールアドレスが使用できなくなるので、ご注意ください

1. PostfixAdmin (特権管理者もしくは対象ドメインの管理者としてログインします。(ログインについては開始時にお渡しした PDF をご参照ください))

2. 上部メニューから「アドレス一覧」 「アドレス一覧」へと進みます。



3. 削除したいメールアドレスの「削除」リンクをクリックします。(ここでは、test@example.jpを削除)

PostfixAdminの使い方: メールアドレスの追加・変更・削除方法

example.jp

概要 example.jp :

- 転送数: 0 / 無制限
- アドレス数: 1 / 無制限

閲覧: 全て :: メールアドレス :: 転送アドレス :: ドメインエイリアス

別名ドメイン	宛先ドメイン	最終更新日	アクティブ
--------	--------	-------	-------

➕ エイリアスドメインの追加 📄 このリストを CSV ファイルとしてダウンロード

:: 転送アドレス

転送元	転送先	最終更新日	アクティブ
-----	-----	-------	-------

➕ 転送先の追加 📄 このリストを CSV ファイルとしてダウンロード


:: メールアドレス

メールアドレス	転送先	名前	最終更新日	アクティブ
test@example.jp	Mailbox	テスト用	2025-02-03 15:17:01	はい

転送元 編集 **削除**

➕ メールアドレスの追加 📄 このリストを CSV ファイルとしてダウンロード

4. 確認ダイアログが表示されるので、「OK」をクリックして削除を確定します。



一意的なソリューション ID: #1092

製作者: Prox System design

最終更新: 2025-02-13 06:33