

PostfixAdminの使い方: ドメインの追加・削除方法

ここでは、PostfixAdminでのドメインの追加・削除方法について案内いたします。


(弊社メール専用サーバについては、こちらの[弊社ページ](#)をご確認ください)

注意事項

- ・初期状態では、お申し込み時のドメインが一つ設定されています。
- ・ドメインを追加しても、DNSの設定を行わないかぎり、メール専用サーバにメールは配送されません。
- ・他サーバからドメインを移行する場合は、先に PostfixAdmin でドメインを追加・メールアドレスを追加したのちに、DNS の設定で MX に指定されたホスト名の IP をメール専用サーバの IP に変更してください。(メールサーバーの移行については[こちらの弊社FAQ](#)をご確認ください)

ドメインの追加方法

1. PostfixAdmin に特権管理者としてログインします。(ログインについては開始時にお渡しした PDF をご参照ください)
2. 上部メニューから「ドメイン一覧」「新しいドメイン」へと進みます。



3. 必要な情報を入力します。(通常はドメイン名のみ入力し、その他項目はデフォルトのまま構いません)

新しいドメインの追加

ドメイン

説明

転送数

-1 = 無効 | 0 = 無制限

アドレス数

-1 = 無効 | 0 = 無制限

バックアップ MXサーバ

アクティブ

デフォルト転送先の追加

ドメインを追加

ドメイン名 : 追加したいドメイン名

説明 : このドメインについての説明 (動作に影響はありません)

転送数 : 転送数の制限 (通常 0 の無制限で構いません)

アドレス数 : アドレス数の制限 (通常 0 の無制限で構いません)

バックアップ MX サーバ : バックアップ MX
サーバは用意していないのでチェックなしで構いません

ページ 2 / 5

PostfixAdminの使い方: ドメインの追加・削除方法

アクティブ: このドメインを使用可とするため、チェックがついたままにしてください

デフォルト転送先の追加: チェックなしで構いません

4. 「ドメインの追加」ボタンをクリックして新しいドメインを追加します。

5.

上部メニューから「ドメイン一覧」「ドメイン一覧」へと進み、追加したドメインが表示されているか確認して完了となります。



ドメイン	説明	転送数	アドレス数	容量制限 (MB)	ドメインクォータ	バックアップ	MXサーバ	アクティブ	最終更新日	Pass expires		
example.com	テスト用	0 / ∞	1 / ∞	0	0 / ∞	いいえ		はい	2025-02-03	0	編集	削除
example.jp	テスト用	0 / ∞	0 / ∞	0	0 / ∞	いいえ		はい	2025-02-03	0	編集	削除

ドメインを追加 このリストを CSV ファイルとしてダウンロード


ドメインの削除方法

ドメインを削除しますと、ドメインで使用しているメールボックスはすべて使用できなくなりますので、ご注意ください

1. PostfixAdmin に特権管理者としてログインします。(ログインについては開始時にお渡しした PDF を参照ください)

PostfixAdminの使い方: ドメインの追加・削除方法

2. 上部メニューから「ドメイン一覧」 「ドメイン一覧」へと進みます。




3. 削除したいドメインの「削除」リンクをクリックします。（ここでは、example.jpを削除）

ドメイン	説明	転送数	アドレス数	バックアップ	MXサーバ	アクティブ	最終更新日		
example.com	テスト用	0 / ∞	2 / ∞	いいえ		はい	2025-02-03	編集	削除
example.jp	テスト用	0 / ∞	0 / ∞	いいえ		はい	2025-02-03	編集	削除

ドメインを追加 このリストを CSV ファイルとしてダウンロード

4. 確認ダイアログが表示されるので、「OK」をクリックして削除を確定します。



PostfixAdminの使い方: ドメインの追加・削除方法

一意的なソリューション ID: #1094

製作者: Prox System design

最終更新: 2025-02-13 06:33