


メールの設定: Windows Live メールの設定

Windows Live 本体のインストールは、Windows Live などより別途実施ください。

Windows Live メールにメールアカウントの設定内容を以下にご案内いたします。

1. インストール後にタブより [アカウント] [電子メール] をクリックします



2. アカウント作成の画面となりますので、必要情報を入力しまして、[次へ] をクリックします

メールの設定: Windows Live メール

Windows Live メール

自分の電子メール アカウントを追加する

Windows Live IDをお持ちの場合はここでサインインしてください。
[Windows Live にサインイン](#)

電子メール アドレス:
prox@prox.jp
[新しくメール アドレスを作成する方はこちら](#)

パスワード:
.....
☒ パスワードを保存する(B)

表示名:
PROX System Design

☒ 手動でサーバー設定を構成する(C)

Windows Live メールではほとんどの電子メール アカウントをお使いになれます。たとえば
Hotmail
Gmail
などが利用可能です。

キャンセル 次へ

メールアドレス : ユーザ名@ドメイン にて、メールアドレスを指定してください

パスワード [こちら](#)で作成したアカウントパスワードをご指定ください

表示名 : メール受信時にユーザ欄に表示されるメッセージとなります

手動でサーバー設定を構成するにチェックを入れます

3. 追加の設定を実施しまして、[次へ] をクリックします

メールの設定: Windows Live メール

Windows Live メール

サーバー設定を構成

電子メール サーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。

受信サーバー情報

サーバーの種類: POP

サーバーのアドレス: mail.prox.jp

ポート: 110

☐ セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

☒ 認証が必要(A)

次を使用して認証する:
クリア テキスト

ログオン ユーザー名: prox

送信サーバー情報

サーバーのアドレス: mail.prox.jp

ポート: 587

☐ セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

☒ 認証が必要(A)

キャンセル 戻る 次へ

<< 受信サーバー情報 >>

サーバの種類 : タブより POP を選択します

サーバのアドレス : mail.ドメイン をご指定ください

<< 送信サーバー情報 >>

サーバのアドレス : mail.ドメイン をご指定ください

ポート : Submission Port の場合には 587 を入力します

認証が必要にチェックを入れます

4. 正常に完了しましたら、下記の画面となり、[完了]をクリックします


ページ 3 / 7

メールの設定: Windows Live メール



5. メールアカウントの作成後、追加設定を実施します


メールの設定: Windows Live メール



作成したアカウントを**右クリック**し、一覧より [開く] をクリックします

6. プロパティ画面となりますので、タブより [詳細設定] をクリックし、追加設定を有効してください

メールの設定: Windows Live メールの設定



サーバーのタイムアウト : スライダー~~長い~~に移動します

サーバーから削除する : チェックを有効にし、日数は保存する期間を指定してください

注意

サーバーにメッセージを保存する期間は、任意となりますが、30日などの長い日数を指定しますと、

保存されるメッセージが増加され、サーバのメールボックスが肥大化致します。

メール受信に時間が掛かったり、サーバーの負荷が上昇する原因となりますので、出来る限り

メーラの設定: Windows Live メールの設定

短い日時をご指定ください。

一意的なソリューション ID: #1051

製作者: Prox System design

最終更新: 2015-04-16 03:36