Postfix メールサーバ: Webmin からのメール転送設定

Webmin を使用してのメール転送設定では、エイリアス機能を使用します。

下記にて設定を実施してください

1. [サーバ] [Postfix の設定] [メールエイリアス]と進みます



Postfix 活開始 Postfix メール サーバを起動するにはこのボタンをクリックしてください。これを実行するまでは、他のシステムからローカル ユーザにメールは配信されず、クライアントはこのシステムをメール サーバとして使用できません。

2. エイリアスの設定画面となりますので、[新規エイリアスを作成]をクリックします

Postfix メールサーバ: Webmin からのメール転送設定

モジュール インデックス ヘルプ。

メール エイリアス

警告

最初のフィールドが空でない場合は、デフォルトの Postfix エイリアス生成コマンドは関連するデータベースを構築するために使用され、
 そうでなければSendmail 互換コマンド "newaliases" が使用され、これはデータベースの2番目のフィールドのデータベースを使用します。

エイリアス オプション		
ローカル配信エージェントが使用するエイリアス データベース	🔘 No map set	
	Map specifications	hash:/etc/aliases
"newaliases" コマンドで構築されたエイリアス データベース	🔘 No map set	
	Map specifications	hash:/etc/aliases
保存して適用		

Select all. Invert selection. (新規エイリアスを作成					
Alias from	エイリアス先	Alias from	エイリアス先		
mailer-daemon	アドレス postmaster	📄 mailnull	アドレス root		
postmaster	アドレス root	postgres	アドレス root		
📄 bin	アドレス root	📄 sshd	アドレス root		
🔲 daemon	アドレス root	smmsp	アドレス root		
📄 adm	アドレス root	postfix	アドレス root		
🔲 🖢	アドレス root	📄 netdump	アドレス root		
sync 📃	アドレス root	📄 Idap	アドレス root		
📄 shutdown	アドレス root	📄 squid	アドレス root		
🔲 halt	アドレス root	🔲 ntp	アドレス root		

3. エイリアス作成の画面となりますので、下記の必要な情報を入力しまして、

[作成]をクリックします

モジュール インデックス

エイリアス プロパティ エディション

エイリアスの作成
説明
דיע prox
可能にしますか? はい いいえ
エイリアス先 Emailアドレス Improx_new
作成
🖕 Postfix 設定 に戻る

アドレス :メール転送元のユーザ名

エイリアス先 : プルダウンより Emailアドレス を選択し、テキストボックスには

転送先メールアドレス(サーバ内のアドレスでは、ユーザ名のみ)を入力しま

一意的なソリューション ID: #1038 製作者: Prox System design 最終更新: 2015-04-16 03:33