


TeraTerm の設定: Tera Term の設定

[こちら](#)を参照の上、予め Tera Term をインストールを実施してください。

インストール後、サーバへの接続方法をご案内いたします。

1. 接続設定の画面となりますので、必要事項を入力しまして、[OK] をクリックします



ホスト : サーバのIPアドレスorドメインを入力します


SSHバージョン : SSH2 を選択してください

プロックスの専用サーバでは、初期状態にて **SSH2** のみ利用可能となっております。

E-server では、SSH1
のみとなり、サービスにより利用可能なバージョンが異なりますので、ご注意ください。

2. 初回接続時には、[セキュリティの警告] が出ます

TeraTerm の設定: Tera Term の設定



このホストを known hosts リストに追加するにチェックを入れ、[続行] をクリックします

3. 認証画面となりますので、必要な情報を入力しまして、[OK] をクリックします

TeraTerm の設定: Tera Term の設定

SSH認証

ログイン中: prox.jp
認証が必要です.

ユーザ名(N): admin

パスフレーズ(P): ●●●●●●●●●●

☒ パスワードをメモリ上に記憶する(M)
☐ エージェント転送する(O)

☐ ブレインテキストを使う(L)

☒ RSA/DSA鍵を使う

秘密鍵(K):

☐ rhosts(SSH1)を使う ローカルのユーザ名(U):

ホスト鍵(F):

☐ チャレンジレスポンス認証を使う(キーボードインタラクティブ)(C)

☐ Pageantを使う

OK 接続断(D)

ユーザ名 : 初期ログインアカウント

パスフレーズ : SSH パスフレーズ

RSA/DSA 鍵を使うにチェックを入れ、SSH 秘密鍵のパスをご指定ください

SSH 秘密鍵につきましては、[契約者ページ](#)よりダウンロードしまして、ご利用ください。

また、[設定] [端末] などより、Tera Term 端末のウインド幅などを

ご自由にカスタマイズしてご利用ください。

SSH は、サーバ運用において詳細な設定などが可能となりますが、直接コマンドを入力しまして、

TeraTerm の設定: Tera Term の設定

実行する必要があり、非常に高度な知識を要求されます。

そのため、コマンドの内容などが分からない場合には、SSH のご利用はお勧め出来ません。

また、コマンドの内容や実行するコマンドにつきましては、Web
の情報などより取得をお願いいたします。

一意的なソリューション ID: #1056

製作者: Prox System design

最終更新: 2015-04-16 03:34